網路設定「自動取得IP位址」

Windows 作業系統（以Windows 7為例）

1. 「開始」→「控制台」

2. 「控制台」→「網路和網際網路」→「網路和共用中心」

控制台
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) 說明(H)
調整電腦設定
檢視方式: 類別
系統及安全性
檢視您的電腦狀態
備份電腦
找出問題並修復
網路和網際網路
檢視網路狀態及工作
選擇家用群組和共用選項
硬體和音效
檢視裝置和印表機
新增裝置
程式集
解除安裝程式
使用者帳戶和家庭安全
新增或移除使用者帳戶
為使用者設定家長監護
外觀及個人化
變更佈景主題
變更桌面背景
調整螢幕解析度
時鐘、語言和區域
變更鍵盤或其他輸入方法
變更顯示語言
輕鬆存取
讓 Windows 建議設定
最佳化視覺顯示
控制台 ▸ 網路和網際網路
控制台首頁
系統及安全性
網路和網際網路
硬體和音效
程式集
使用者帳戶和家庭安全
外觀及個人化
時鐘、語言和區域
輕鬆存取
網路和共用中心
檢視網路狀態及工作
連線到網路
檢視網路電腦及裝置
將無線裝置新增到網路
HomeGroup
選擇家用群組和共用選項
網際網路選項
變更首頁
管理瀏覽器附加元件
刪除瀏覽器歷程記錄及 Cookie

3. 點選「變更介面卡設定」

4. 在「無線網路連線」圖示上，按滑鼠右鍵，並點選「內容」。

5. 「無線網路連線 內容」視窗
在「網路功能」標籤頁面中，選擇「網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4)□□再點選「內容」。

6. 「網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4)內容」視窗
在「一般」標籤頁面中，點選「自動取得IP位址」，再按「確定」，回到「無線網路連線內容」視窗，再按「確定」。

From:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/ - **網路系統組**

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/faq:wlan_setip

Last update: **2016/01/30 09:46**