# Windows XP DNS 設定

#### Step 0 DNS 服務資訊

本組提供的 DNS 伺服器如下,限本校 IP 使用□
 ○ 140.114.64.1
 ○ 140.114.63.1

#### Step 1

1. 點選「開始」。 2. 點選「控制台」。 控制台(C) 設定程式存取 提供選項,護 線和使用者帳 印表機和傳眞 🕐 説明及支援(出) 🔎 搜尋 🕲 🖅 執行(R)... 所有程式(P) 🤎 登出(L) -🚺 電腦關機(U) 🕹 🖸 🥭 🞯 🛃 😋 🎯 開始

## Step 2

1. 開啟「網際網路」。

▶ 控制台						
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最要	(A) 工具(T)	説明(出)				<b></b>
Gl-ā · 🕤 · 🏂 🔎 🛚	博 🖗 資料	夾 🛄 •				
網址(D) 🔂 控制台						💙 🄁 移至
<ul> <li>✓ 控制台</li> <li>※</li> <li>※</li> <li>ジ 切換到類別目錄檢視</li> </ul>	QuickTime	<b>诊</b> Windows防火 譜	■ 工作列和 [開 始] 功能表	一部和時間	した 印表機和傳 眞	(1) 地區及語言 選項
諸参問 🙁	<b>》</b> 字型	400 自動更新	<b>又</b> 系統	<b>前</b> 系統管理工	<b>会</b> 見 使用者帳戶	<b>达</b> 。 協助工具選 項
2 説明及支援	「掃描器與數位相機」	一次 排定的工作	》》 無線網路安 裝椿靈	新増或移除 程式	<b>愛</b> 新増硬體	<ul><li>行 </li><li>行 </li></ul>
	(1) 瑞昱高傳真 音效管理	资料夾選項	<b>資訊</b> 安全中 心	ジン 遊園 控制器	- <b>1</b> 電源道項	電話和數據 機選項
	が 網路安装精 霊	制路連線	<b>愛</b> 網際網路選 項	<b>夏</b> 語音	<b>愛</b> 聲音及音訊 裝置	<b>参</b> 》 發盤

### Step 3

- 1. 點選「區域網路」。
- 2. 按滑鼠右鍵出現選單後,點選「內容」。



#### Step 4

- 1. 在「這個連線使用下列項目」裡點選[]Internet Protocol (TCP/IP)[]]
- 2. 點選「內容」。

🕹 画域連線 內容 🛛 💽 🔀
一般 進階
連線使用:
IIII Realtek R TL 8168C (P)/8111C (P) PCI 設定(C)
這個連線使用下列項目(0):
QoS Packet Scheduler
1. ▼ Themet Protocol (TCP/IP)
安装(N) 解除安裝(U) 2. 內容(R)
傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定(ICPAP)。這是預設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能力。
<ul> <li>□連線後,在通知區域內顯示圖示(₩)</li> <li>✓ 在這個連線只有有限連線或沒有連線能力時通知我(M)</li> </ul>
確定 取消

## Step 5

- 1. 點選「使用下列的 DNS 伺服器位置」。
- 2. 在「慣用 DNS 伺服器」輸入「140.114.63.1」,在「其他 DNS 伺服器」輸入「140.114.64.1
- 3. 完成設定後,點選「確定」。

×

Internet Protocol (TCP/IP) 內容					
一般					
如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否 則,您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。					
○ 自動取得 IP 位址(2)					
┌⊙ 使用下列的 IP 位址(፩): ──					
IP 位址①:	140.114.				
子網路遮罩(U):	255 . 255 . 255 . 0				
預設開道(D):	140 . 114 .				
1. 自動取得 DNS 伺服器位址 (B)					
💿 使用下列的 DNS 伺服器位址 🛙	0:				
憤用 DNS 伺服器(P): 2	140.114.63.1				
其他 DNS 伺服器( <u>A</u> ):	140.114.64.1				
進階(型)					
	<b>3. 確定</b> 取消				

From: https://net.nthu.edu.tw/netsys/ - 網路系統組

Permanent link: https://net.nthu.edu.tw/netsys/dns:config:windows

Last update: 2009/02/18 10:15