

# 如何關閉自動播放隨身碟或光碟機的功能？

通常 Windows 會自動讀取及播放周邊裝置的檔案，如此一來，若是隨身碟中已有病毒，就會很容易經由自動播放的動作感染電腦，下面提供幾個方法給使用者來關閉自動播放隨身碟或光碟機的功能，減少中毒的機會。

- 按Shift鍵**暫時停止**電腦自動播放功能
- 系統設定永久關閉電腦自動播放功能：[光碟機](#) [隨身碟](#)

## 暫時停止電腦自動播放

- 若想暫時停止自動播放功能，則在放入光碟或插入隨身碟前，先按住**Shift**鍵不放，再放入光碟或插入隨身碟，持續按**Shift**鍵約十秒，系統則會停止自動播放的功能，此法不用改變系統設定，但每次要使用時，就必須先按住Shift鍵。

## 設定關閉光碟機自動播放


### Step 1

1. 按出開始功能表。




## Step 2

1. 點選程式集。
2. 點選附屬應用程式。
3. 在附屬應用程式中找出檔案總管，將之執行。




### Step 3

1. 在檔案總管左邊的視窗中，找到光碟機。
2. 在光碟機的文字旁，按右鍵選取內容。



### Step 4

1. 點選自動播放
2. 選擇不要有任何動作後，按下確認即可。



## 設定關閉隨身碟自動播放


### Step 1.

1. 點選開始功能表。
2. 選擇「執行」。




## Step 2.

1. 輸入gpedit.msc
2. 點按確定。



## Step 3.

1. 點按電腦設定，將其展開。
2. 點按系統管理範本。
3. 點按系統。
4. 在右邊的視窗找到關閉自動播放，快速按兩下開啓。



## Step 4.

1. 選擇已啓用。
2. 選擇所有磁碟機。
3. 按下確認鍵執行。



From:

<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:

[https://net.nthu.edu.tw/netsys/faq:usb\\_removal\\_disable\\_autorun](https://net.nthu.edu.tw/netsys/faq:usb_removal_disable_autorun)

Last update: **2009/07/16 15:45**

